

21/04/2023



# Livrable pfSense

## Matrice de flux

Lucas EVIEUX  
BTS SIO SISR A1

# I. Matrice de flux service

NOM MACHINE (HOST)	IP (HOST)	NOM MACHINE (DEST)	IP (DEST)	Protocole	Ports
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	TCP	10005
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	HTTP	80
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	HTTPS	443
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	UDP/IP	67
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-BCP-01	192.168.12.0/27	HTTP	80
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-BCP-01	192.168.12.0/27	HTTPS	443
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	DOMO-BCP-01	192.168.12.0/27	UDP/IP	67
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	/	/	UDP	53
DOMO-SRV	192.168.10.0/27	/	/	LDAP	389, 636
DOMO-BCP	192.168.12.0/27	DOMO-SRV-01	192.168.10.0/27	TCP	22, 2500-3300, 6160, 6162, 6167, 6184, 6211, 9380, 11731, 49152-65535
DOMO-BCP	192.168.12.0/27	DOMO-SRV-01	192.168.10.0/27	TCP/UDP	135, 137-139, 445, 6160, 11731, 53
DOMO-BCP	192.168.12.0/27	DOMO-SRV-01	192.168.10.0/27	UDP/IP	68
DOMO-BCP	192.168.12.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	TCP	22, 2500-3300, 6160, 6162, 6167, 6184, 6211, 9380, 11731, 49152-65535
DOMO-BCP	192.168.12.0/27	DOMO-PC-001	192.168.11.0/27	TCP/UDP	135, 137-139, 445, 6160, 11731, 53
DOMO-PC	192.168.11.0/27	DOMO-SRV	192.168.10.0/27	UDP/IP	68
DOMO-PC	192.168.11.0/27	DOMO-BCP	192.168.12.0/27	TCP	10005

## Ports :

### Ports serveur :

53 = DNS

67 = DHCP (côté serveur) ; 68 = DHCP (côté client)

80 = HTTP ; 443 = HTTPS

389, 636 = LDAP

### Ports Veeam :

22 = SSH

6184 = Communication avec l'agent Veeam pour Windows.

135, 137-139, 445, 6160, 11731 = Communications avec le Service d'Installation Veeam.

2500-3300, 6127 = Communication avec MySQL (non utilisé ici)

6211 = Pour la prise en charge de snapshots

6160, 11731 = Port utilisé pour la restauration

10005 = Port utilisé par l'agent Veeam pour communiquer avec le Veeam Backup Server